

Acronis True Image pro SANDISK



Obsah

Úvod	5
Co je Acronis True Image pro SANDISK?	5
Systémové požadavky	5
Instalace a odinstalace Acronis True Image pro SANDISK	7
Aktivuje se Acronis True Image pro SANDISK	8
Upgrade aplikace Acronis True Image pro SANDISK	8
Předvolby aplikace	9
Klávesové zkratky	10
Integrace s Touch Barem	11
Technická podpora	11
Zálohování	12
Základní pojmy	12
Co lze a nelze zálohovat	13
Zálohování do místního nebo síťového úložiště	13
Plánování	15
Chcete-li používat režim Mac Power Nap (k dispozici pouze na počítačích Mac s procesorem Intel)	17
Šifrování záloh	17
Čištění záloh a verzí záloh	17
Přidání existující zálohy do seznamu	18
Nastavení připojení	19
Činnost zálohování a statistika	19
Karta Aktivita	19
Karta Záloha	20
Nastavení napájení notebooku	21
Upozornění	21
Oznámení v centru oznámení systému macOS	21
Oznámení v Acronis Tray Notification Center	21
Podpora aplikace Parallels Desktop	22
Co je aplikace Parallels Desktop?	22
Jak aplikace Acronis True Image pro SANDISK pracuje s virtuálními počítači Parallels Desktop?	22
Jak to funguje?	22
Které virtuální počítače se zálohují?	22
Jak obnovím virtuální počítače?	23
Omezení	23

Seznam záloh	23
Stavy zálohy	24
Třídění záloh v seznamu	24
Tvorba spouštěcího média	26
Tvorba spouštěcího média Acronis	26
Obnova	28
Kdy obnovím svůj počítač Mac?	28
Obnovení počítače Mac	28
Časté dotazy týkající se diskového oddílu Boot Camp	30
Obnovení souborů a složek	30
Hledání obsahu zálohy	31
Možnosti obnovy souborů	32
Klonování disku	33
Nástroj pro klonování disku	33
Klonování disků	34
Klonování disku Fusion Drive	35
Propojení dvou počítačů Mac	36
Ochrana	37
Kontrolní panel ochrany	37
Active Protection	37
Ochrana proti ransomwaru	37
Konfigurace služby Active Protection	38
Rejstřík	39

Prohlášení o autorských právech

© Acronis International GmbH, 2003-2026. Všechna práva vyhrazena.

Všechny zmíněné ochranné známky a autorská práva jsou vlastnictvím svých příslušných vlastníků.

Distribuce podstatným způsobem změněných verzí tohoto dokumentu je bez výslovného dovolení vlastníka autorských práv zakázána.

Distribuce tohoto díla nebo odvozených děl ve formě jakékoliv standardní (papírové) knihy pro obchodní účely je zakázáno, pokud není předem získáno povolení od vlastníka autorských práv.

DOKUMENTACE JE POSKYTOVÁNA „TAK, JAK JE“ A VEŠKERÉ VÝSLOVNÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ PODMÍNKY, VYJÁDŘENÍ A ZÁRUKY VČETNĚ VŠECH IMPLICITNÍCH ZÁRUK PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL NEBO NENARUŠENÍ CIZÍCH PRÁV, JSOU VYLOUČENY S VÝJIMKOU ROZSAHU, V NĚMŽ JSOU TAKOVÁTO ODMÍTNUTÍ ZÁRUK POVAŽOVÁNA ZA PRÁVNĚ NEÚČINNÁ.

Se softwarem a/nebo službami může být dodáván kód třetích stran. Licenční podmínky těchto produktů od jiných dodavatelů jsou popsány v souboru license.txt v kořenovém adresáři instalace. Nejnovější seznam kódů třetích stran a příslušné licenční podmínky těchto produktů používaných se softwarem nebo službami naleznete na adrese <https://kb.acronis.com/content/7696>.

Technologie patentované společností Acronis

Technologie použité v tomto produktu jsou zahrnuty pod nejméně jeden z následujících patentů USA a jsou jimi chráněny: 7,047,380; 7,246,211; 7,275,139; 7,281,104; 7,318,135; 7,353,355; 7,366,859; 7,383,327; 7,475,282; 7,603,533; 7,636,824; 7,650,473; 7,721,138; 7,779,221; 7,831,789; 7,836,053; 7,886,120; 7,895,403; 7,934,064; 7,937,612; 7,941,510; 7,949,635; 7,953,948; 7,979,690; 8,005,797; 8,051,044; 8,069,320; 8,073,815; 8,074,035; 8,074,276; 8,145,607; 8,180,984; 8,225,133; 8,261,035; 8,296,264; 8,312,259; 8,347,137; 8,484,427; 8,645,748; 8,732,121; 8,850,060; 8,856,927; 8,996,830; 9,213,697; 9,400,886; 9,424,678; 9,436,558; 9,471,441; 9,501,234 a další patentové žádosti čekající na vyřízení.

Úvod

Co je Acronis True Image pro SANDISK?

Acronis True Image pro SANDISK je aplikace chránící všechny informace v počítači Mac, včetně operačního systému, aplikací, nastavení a veškerých dat.

Chcete-li svůj počítač Mac chránit, je třeba provést dvě snadné operace:

1. Vytvořit úplnou zálohu počítače Mac.

Tím se soubory operačního systému a všechna data uloží do souboru s názvem záloha. Tento soubor můžete uložit do místního nebo síťového úložiště. Viz [Zálohování do místního nebo síťového úložiště](#).

2. Vytvořit spouštěcí médium Acronis.

Jedná se o vyměnitelnou jednotku obsahující spouštěcí soubory. Pokud nelze počítač Mac spustit, toto médium umožňuje spustit prostředí pro obnovení Acronis a pomocí zálohy vrátit počítač Mac do funkčního stavu. Další informace naleznete v tématu [Tvorba spouštěcího média Acronis](#).

Po provedení těchto dvou kroků si můžete být jisti, že během několika minut dojde k opravě systému macOS a obnovení ztracených dokumentů.

Klíčové funkce:

- Zálohování vybraných disků nebo kompletního obsahu počítače Mac [do místního nebo síťového úložiště](#)
- Zálohování vybraných souborů a složek [do místního nebo síťového úložiště](#)
- [Tvorba spouštěcího média Acronis](#)
- [Obnovení systému macOS v prostředí spouštěcího média](#)
- [Obnovení určitých souborů a složek v systému macOS](#)

Systémové požadavky

Podporované operační systémy

- macOS Tahoe 26
- macOS Sequoia 15
- macOS Sonoma 14
- macOS Ventura 13
- macOS Monterey 12

Řešení Acronis True Image pro SANDISK je navrženo tak, aby podporovalo všechny menší aktualizace uvedených verzí systému macOS (například macOS 15.1, 15.2, 15.3, 15.4, 15.5), s výhradou ověřovacího testování po vydání aktualizace operačního systému.

Poznámka

Počítače Mac s procesory Intel Core 2 Duo nejsou podporovány.

Podporované systémy souborů

- APFS
- FAT32
- NTFS (včetně oddílu Boot Camp)

Poznámka

Data nelze zálohovat na disk se systémem souborů NTFS. Nicméně je možné ze zálohy umístěné v takovém systému souborů data obnovit.

Požadavky pro spouštěcí médium Acronis

- K vytvoření spouštěcího média můžete použít vyměnitelnou jednotku naformátovanou souborovým systémem APFS nebo Mac OS Extended, která má 4,3 GB (nebo více) volného místa.
- Verze funkce macOS Recovery se musí shodovat s verzí systému macOS nainstalovaného v zařízení Mac.
- Disky CD a DVD nejsou podporovány.

Podporovaná úložná média

Tento produkt je licencován pro úložná zařízení hardwarových značek společnosti SANDISK, včetně značek WD, SANDISK a G-Tech.

- Interní disky (HDD, SSD)
- USB flash disk
Acronis True Image pro SANDISK podporuje rozhraní USB všech verzí (1.1, 2.0, 3.0, 3.1, 3.2) a také úložná zařízení USB-C a Thunderbolt. Skutečný výkon závisí na konfiguraci systému, řadiči a kvalitě připojení.
- Disky FireWire
- Disky Thunderbolt
- Sdílená síťová složka, NAS (kromě WD My Cloud Home a WD My Cloud Home Duo)
 - WD Cloud pro Japonsko
 - My Cloud (Sequoia)
 - My Cloud (Glacier)
 - My Cloud Mirror
 - My Cloud Mirror (Gen 2)
 - My Cloud EX2
 - My Cloud EX2 Ultra
 - My Cloud EX2100

- My Cloud EX4
- My Cloud EX4100
- My Cloud DL2100
- My Cloud DL4100
- My Cloud PR2100
- My Cloud PR4100

Nepodporované konfigurace

- Pole RAID

Podporované procesory

- Čip Apple (M1, M2, M3 nebo M4)
- Intel (x86)

Obecné požadavky

- K spuštění aplikace Acronis True Image pro SANDISK jsou vyžadována oprávnění správce.
- [V počítačích Mac s procesory Intel] Pokud váš počítač Mac obsahuje čip Apple T2, vyberte v nastaveních zabezpečeného spouštění možnosti **Žádné zabezpečení** a **Povolit zavádění z externího média**. Další informace naleznete na adrese <https://support.apple.com/cs-cz/HT208330>.

Podpora tmavého režimu

Tmavý režim je k dispozici v systémech macOS 12 a novějších. Aplikace Acronis True Image pro SANDISK přepne na tmavý vzhled, když je v systému macOS zapnutý tmavý režim.

Instalace a odinstalace Acronis True Image pro SANDISK

Poznámka

Aplikaci Acronis True Image pro SANDISK nelze nainstalovat do systému, ve kterém je již nainstalován produkt Acronis True Image, nebo jakýkoli jiný software pro kybernetickou ochranu od společnosti Acronis.

Jak nainstalovat aplikaci Acronis True Image pro SANDISK

1. Stáhněte si instalační soubor aplikace Acronis True Image pro SANDISK z webových stránek společnosti SANDISK.
2. Dvakrát klikněte na instalační soubor aplikace Acronis True Image pro SANDISK (soubor má příponu DMG).
3. Postupujte podle jednotlivých kroků v instalátoru. Když se zobrazí výzva, zadejte přihlašovací údaje správce.
4. Přečtěte si a potvrďte podmínky licenční smlouvy.

5. Při prvním spuštění Acronis True Image pro SANDISK se automaticky aktivuje, pokud detekuje SANDISK úložné zařízení. Pokud zařízení není detekováno automaticky, klikněte na příkaz **Překontrolovat** v okně **Je vyžadována aktivace produktu**. Další informace naleznete v části "Aktivuje se Acronis True Image pro SANDISK" (str. 8).

Je potřeba umožnit úplný přístup k disku Acronis True Image pro SANDISK. Nebude bez plného přístupu k disku fungovat zálohování a klonování a ochrana bude vypnuta. Chcete-li přístup udělit, postupujte podle pokynů na obrazovce v okně požadujícím plný přístup k disku.

Úplná odinstalace aplikace Acronis True Image pro SANDISK

1. Stáhněte si instalační soubor aplikace Acronis True Image pro SANDISK z webových stránek společnosti SANDISK.
2. Dvakrát klikněte na instalační soubor aplikace Acronis True Image pro SANDISK (soubor má příponu DMG).
3. V okně **Acronis True Image pro SANDISK** dvakrát klikněte na možnost **Odinstalovat Acronis True Image pro SANDISK** a potvrďte odinstalaci.
4. Když se zobrazí výzva, zadejte přihlašovací údaje správce.

Aktivuje se Acronis True Image pro SANDISK

Produkt Acronis True Image pro SANDISK se automaticky aktivuje, jakmile bude ve vašem systému zjištěno úložné zařízení značky SANDISK. Licence má platnost pět let od data posledního přidání úložného zařízení značky SANDISK. Po vypršení platnosti licence se zobrazí oznámení.

Kontrola data vypršení platnosti licence

Chcete-li zkontrolovat datum, kdy vyprší platnost licence, klikněte na **O aplikaci** na bočním panelu.

Rozšíření licence přidáním nového zařízení

1. Připojení nového úložného zařízení pomocí SANDISK.
2. Restartujte aplikaci Acronis True Image pro SANDISK. Zařízení bude identifikováno automaticky.
3. Vyhledávání SANDISK zařízení můžete spustit ručně. To provedete tak, že na bočním panelu kliknete na možnost **O aplikaci**, a poté na tlačítko **Prodloužit**.

Upgrade aplikace Acronis True Image pro SANDISK

Můžete upgradovat na nejnovější neomezenou verzi produktu Acronis True Image.

Vaše zálohy vytvořené pomocí předchozí verze aplikace Acronis True Image pro SANDISK jsou plně kompatibilní s novější verzí aplikace Acronis True Image. Po upgradu se všechny vaše zálohy automaticky přidají do seznamu zálohování.

Doporučujeme při každé aktualizaci programu znovu vytvořit nové spouštěcí médium.

Zakoupení plné verze aplikace

1. Spustit Acronis True Image pro SANDISK.
2. Na bočním panelu klikněte na možnost **O aplikaci** a pak na tlačítko **Upgradovat**. Otevře se e-shop.
3. Klikněte na **Koupit nyní**.
4. Zadejte platební údaje a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Aktualizace Acronis True Image pro SANDISK

Chcete-li zapnout automatickou kontrolu, v nabídce aplikace Acronis True Image pro SANDISK klikněte na možnost **Předvolby** a poté zaškrtněte políčko **Při spuštění automaticky kontrolovat aktualizace** (ve výchozím nastavení zaškrtnuto).

Chcete-li aktualizace zkontrolovat ručně, v nabídce Acronis True Image pro SANDISK klikněte na možnost **Zkontrolovat aktualizace**.

Předvolby aplikace

Okno **Předvolby** obsahuje obecná nastavení aplikace Acronis True Image pro SANDISK. Pro otevření:

1. Otevřete aplikaci Acronis True Image pro SANDISK.
2. V nabídce Acronis True Image pro SANDISK klikněte na možnost **Předvolby**.

Na kartě **Obecné** jsou k dispozici následující nastavení:

- **Zálohovat, když je počítač Mac v režimu Power Nap** (k dispozici pouze na počítačích Mac s procesorem Intel)
Zálohování lze provádět, když je počítač Mac v režimu spánku. Další informace naleznete v části [Plánování](#).
- **Při spuštění automaticky kontrolovat aktualizace**
Další informace naleznete v části [Instalace a odinstalace Acronis True Image pro SANDISK](#).
- **Povolit Acronis shromažďování anonymních informací o používání služby pro analýzu a vylepšování služby**
Pokud se rozhodnete zúčastnit, společnost Acronis shromáždí anonymně technické informace, aby mohla vylepšovat Acronis True Image pro SANDISK. Osobní data, jako je jméno, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa a údaje zadané na klávesnici, nebudou shromažďovány.
- **Zobrazit oznámení v Centru oznámení**
Další informace naleznete v části [Oznámení](#).

Na kartě **Spořič baterie** jsou k dispozici následující nastavení:

- **Nezálohovat, pokud pracuji na energii baterie**
Další informace naleznete v části [Nastavení napájení notebooku](#).

Klávesové zkratky

V aplikaci Acronis True Image pro SANDISK můžete pomocí klávesových zkratk přecházet pohodlněji a rychleji do různých částí uživatelského rozhraní. Chcete-li použít klávesovou zkratku, stiskněte najednou dvě či více kláves z klávesové kombinace. Některé zkratky aplikace Acronis True Image pro SANDISK jsou uvedeny v nabídce. V nabídkách jsou názvy některých kláves nahrazeny následujícími ikonami:

Název klávesy	Ikona
Command	
Option	
Shift	

Klávesové zkratky v aplikaci Acronis True Image pro SANDISK:

Klávesová zkratka	Popis
Command + U	Kontrola aktualizací produktu
Command + ,	Otevření okna předvoleb aplikace
Command + N	Vytvoření nové zálohy
Command + 1	Otevření části Záloha
Command + 2	Otevření části Ochrana
Command + 3	Otevření části Klonování disku
Command + 4	Otevření části O aplikaci
Command + 5	Otevření části Upgrade
Část Záloha	
Command + S	Otevření dialogového okna zdroje zálohování
Command + D	Otevření dialogového okna cílového umístění zálohy
Command + Shift + S	Otevření dialogového okna nastavení zálohy
Část Klonování disku	
Command + S	Otevření dialogového okna zdroje klonování
Command + D	Otevření dialogového okna cílového umístění klonování

Integrace s Touch Barem

Počínaje modely z roku 2016, tedy v 15palcovém modelu MacBook Pro a 13palcovém modelu MacBook Pro se čtyřmi porty Thunderbolt 3, je v horní části klávesnice k dispozici speciální oblast interakce, tzv. Touch Bar. Na Touch Baru se zobrazuje nejvhodnější sada ovládacích prvků v závislosti na aktuálně aktivním okně nebo úloze, na které pracujete v dané chvíli. Tato technologie zjednodušuje práci s uživatelským rozhraním a umožňuje provádět celou řadu operací, např. klikat na tlačítka, přepínat mezi webovými stránkami, využívat vyhledávání, měnit formátování textu či používat standardní ovládací prvky systému Mac. Další informace o Touch Baru naleznete na webových stránkách společnosti Apple: <https://support.apple.com/cs-cz/HT207055>.

Aplikace Acronis True Image pro SANDISK podporuje funkce Touch Baru. Můžete ho použít k přepínání mezi různými částmi aplikace, konfiguraci záloh, obnově dat a k jiným operacím.

Tlačítko **Esc** a ikony napravo jsou ovládací prvky systému Mac. Levá část obsahuje ikony pro navigaci mezi částmi aplikace Acronis True Image pro SANDISK:

Ikona	Popis
	Zálohování
	Klonování disku
	Ochrana
	O aplikaci
	Upgradovat

Ovládací prvky, které odkazují na aktuální okno, se nachází ve střední části. V tomto příkladu můžete změnit zdroj, cíl a nastavení zálohy () a zahájit zálohování.

Technická podpora

Potřebujete-li pomoc s produktem Acronis True Image pro SANDISK, využijte tým podpory společnosti SANDISK na stránce <https://www.sandisk.com/support>.

Zálohování

Základní pojmy

Zálohování a obnova

Při **zálohování** jsou vytvořeny kopie dat, aby je bylo možné použít k **obnovení** původních dat po jejich ztrátě.

Zálohy jsou vhodné především ke dvěma účelům:

- K **obnovení operačního systému**, pokud je poškozený nebo nelze spustit. Tento proces se označuje jako zotavení po havárii. Informace o ochraně počítače Mac před havárií najdete v části [Zálohování do místního nebo síťového úložiště](#).
- K **obnovení konkrétních souborů a složek**, které byly nechtěně odstraněny nebo poškozeny.

Metody obnovení:

- **Úplné obnovení** lze provést do původního nebo nového umístění.
V případě výběru původního umístění budou data v daném umístění zcela přepsána daty ze zálohy. V případě nového umístění se data pouze zkopírují ze zálohy do nového umístění.

Verze záloh

Během zálohování se vytvoří verze zálohy. Každá verze představuje bod v čase, do kterého lze systém nebo data obnovit. První verze zálohy obsahuje všechna data vybraná k zálohování. Druhá a všechny následující verze obsahují pouze změny dat, ke kterým došlo od předchozí verze zálohy. Všechny verze záloh jsou uloženy v jednom souboru zálohy.

Formát souboru zálohy

Zálohuje-li počítač Mac do místního úložiště nebo do místa v síti, aplikace Acronis True Image pro SANDISK uloží zálohovaná data pomocí komprese do patentovaného formátu TIB nebo TIBX. Data ze záloh v souborech TIB nebo TIBX lze obnovit pouze pomocí aplikace Acronis True Image pro SANDISK.

Plán

Aby byly zálohy opravdu užitečné, je třeba udržovat je co nejvíce aktuální. [Naplánujte pravidelné zálohování](#).

Pravidla uchovávání záloh

Při každém ručním nebo naplánované operaci zálohování vytvoří aplikace Acronis True Image pro SANDISK v umístění zálohy novou verzi zálohy. Chcete-li automaticky odstranit zastaralé verze záloh, můžete nastavit pravidla uchovávání záloh. Další informace naleznete v části [Čištění záloh a verzí záloh](#).

Co lze a nelze zálohovat

V níže uvedené tabulce najdete, co a kam lze zálohovat.

	Umístění záloh			
	Interní disky (HDD, SSD, RAID)	USB flash disk	Thunderbolt	Sdílená síťová složka, NAS
Interní disky (HDD, SSD)	+	+	+	+
USB flash disk	+	+	+	+
Disk FireWire	+	+	+	+
Thunderbolt	+	+	+	+
Disk Fusion Drive	+	+	+	+
Pevné disky chráněné nástrojem FileVault 2	+	+	+	+
Pevné disky s nainstalovaným nástrojem Boot Camp	+	+	+	+
Určité soubory	+	+	+	+
RAID, Apple RAID	-	-	-	-
Samostatné diskové oddíly	-	-	-	-
Disk APM	-	-	-	-

Zálohování do místního nebo síťového úložiště

1. Otevřete aplikaci Acronis True Image pro SANDISK.

2. Proveďte jednu z následujících akcí:

- Pokud je to vaše první záloha, tento krok přeskočte.

Pokud již máte zálohu a chcete vytvořit novou, klikněte na tlačítko **Přidat zálohu** v dolní části seznamu záloh.

Poznámka

Chcete-li odstranit zálohu, klikněte pravým tlačítkem myši a poté klikněte na možnost **Odstranit**. Záloha bude odebrána ze seznamu a soubory zálohy se trvale odstraní z úložiště zálohy. Tyto soubory už nelze nikdy obnovit.

3. Klikněte na ikonu zdroje zálohování a vyberte položky, které chcete zálohovat:

- **Celý počítač Mac**

Vyberete-li tuto možnost, aplikace Acronis True Image pro SANDISK provede zálohování všech interních pevných disků v režimu disku. Záloha obsahuje operační systém, nainstalované programy, nastavení systému a všechna osobní data včetně fotografií, hudby a dokumentů.


- **Disky**

- **Soubory a složky**

Důležité

Chcete-li zálohovat data, která jsou synchronizována do cloudu poskytovatelem cloudových služeb třetí strany, daná data musí být uložena lokálně. Pokud jsou soubory nebo složky ukládány v cloudu, uvidíte pouze jejich místní zástupce. Zástupci mají obvykle ikonu cloudu a jsou navíc výrazně menší. Když vybíráte zdrojové soubory k zálohování, musíte vybrat místní soubory a ne zástupce. Pokud daná cloudová služba neukládá data lokálně, nelze tato data zálohovat ani obnovit.

- Zařízení **NAS** (je-li připojeno)



4. Klikněte na ikonu cílového umístění zálohy, zvolte, kam chcete soubor zálohy uložit, a potom klikněte na tlačítko **OK**. Pokud není umístění uvedeno, klikněte na tlačítko **Procházet** a pak jej vyberte.

Pokud máte zařízení NAS, bude automaticky zjištěno a uvedeno společně s dalšími umístěními.

5. [Volitelný krok] Nakonfigurujte další nastavení. Můžete:


- Nakonfigurovat plán zálohování v části **Nastavení** → **Plán**. Další informace naleznete v části [Plánování](#).
- Nastavte pravidla uchovávání záloh v části **Nastavení** → **Vyčištění**. Další informace naleznete v části [Čištění záloh a verzí záloh](#).
- Ochránit zálohu pomocí hesla a šifrování v části **Nastavení** → **Šifrování**. Další informace naleznete v části [Šifrování záloh](#).
- Nakonfigurovat pokusy o zálohování v části **Nastavení** → **Zpracování chyb**.

6. Jakmile dokončíte konfiguraci všech nastavení a jste připraveni spustit zálohování, klikněte na tlačítko **Zálohovat**.

Chcete-li obnovit počítač Mac ze zálohy aplikace Acronis True Image pro SANDISK, potřebujete k tomu spouštěcí médium Acronis. Pokud je nemáte, vytvořte je. Další informace naleznete v tématu [Tvorba spouštěcího média Acronis](#).

Plánování

Aby byly zálohy opravdu užitečné, je třeba udržovat je co nejvíce aktuální. Naplánujte pravidelné zálohování. Ve výchozím nastavení je počítač Mac zálohován každý den.



Chcete-li naplánovat zálohu

1. Klikněte na položku **Nastavení**, vyberte frekvenci zálohování a určete čas zahájení.
 - **Neplánovat**
Tato možnost způsobí vypnutí plánování.
 - **Denně**
Zálohování se spouští jednou nebo dvakrát denně v určený čas nebo ve zvoleném časovém intervalu.
 - **Týdně**
Zálohování se spustí každý týden ve vybrané dny a v určený čas.
 - **Měsíčně**
Zálohování se spustí každý měsíc ve vybrané dny a v určený čas.
 - **Když je připojeno externí zařízení** (k dispozici pouze u záloh na externí cílová zařízení)
Pokud naplánujete úlohu pro provedení zálohování na USB flash disk nebo externí pevný disk, zálohování se spustí při každém připojení stejného externího zařízení. Jestliže chcete zálohování u zařízení spouštět jen jednou denně, zaškrtněte políčko **Jednou denně**.
2. Po konfiguraci všech nastavení klikněte na tlačítko **OK**.

Je-li počítač Mac v naplánovanou dobu vypnutý nebo je-li v režimu spánku, zálohování proběhne při dalším spuštění nebo probuzení počítače Mac. Abyste předešli tvorbě mezer v zálohování dat, můžete použít režim Mac Power Nap.

Chcete-li používat režim Mac Power Nap (k dispozici pouze na počítačích Mac s procesorem Intel)

- Zapněte režim Power Nap v Mac **Spořiči energie** > Parametry **napájecího adaptéru**.
- V nabídce Acronis True Image pro SANDISK klikněte na možnost **Předvolby**, klikněte na možnost **Obecné** a pak zaškrtněte políčko **Zálohovat, když je počítač Mac v režimu Power Nap**. Klikněte na tlačítko **OK**.

Když je toto nastavení zapnuto, a váš Mac je v naplánovaném režimu spánku, záloha se spustí v příštím režimu Power Nap. Upozorňujeme, že zálohování v režimu Power Nap funguje jen v případě, že je váš počítač připojen k napájení.

Šifrování záloh

Chcete-li chránit zálohovaná data před neoprávněným přístupem, můžete zálohu zašifrovat pomocí standardizovaného kryptografického algoritmu AES (Advanced Encryption Standard) s klíčem o délce 256 bitů.

Poznámka

Nelze změnit možnost šifrování zálohy pro předem existující zálohu.


Jak zašifrovat zálohu

1. Při konfiguraci první zálohy klikněte na ikonu **Nastavení** a potom na položku **Šifrování**.
2. Do příslušného pole zadejte heslo pro zálohu a pak klikněte na tlačítko **OK**.
Heslo musí obsahovat nejméně sedm znaků a mělo by obsahovat jak písmena (nejlépe velká i malá), tak číslice, aby bylo obtížnější jej uhodnout.
Heslo nelze obnovit. Zapamatujte si heslo, které jste použili pro ochranu zálohy.

Čištění záloh a verzí záloh

Při každém ručním nebo naplánované operaci zálohování vytvoří aplikace Acronis True Image pro SANDISK v umístění zálohy novou verzi zálohy.

Ve výchozím nastavení ukládá aplikace Acronis True Image pro SANDISK 20 posledních verzí. Při vytvoření dvacáté první verze aplikace Acronis True Image pro SANDISK automaticky odstraní nejstarší verzi zálohy. Lze nastavit různé omezení počtu verzí záloh.



Kromě počtu verzí můžete omezit také jejich stáří. Zaškrtněte pole **Odstranit verzi starší než** a potom určete, jak dlouho má zůstat verze uložena. Všechny verze starší než zvolené období budou automaticky odstraněny.

Přidání existující zálohy do seznamu

Je možné, že máte zálohy Acronis True Image pro SANDISK vytvořené v předchozí verzi produktu nebo zkopírované z jiného počítače.

Pokud některé zálohy nejsou na seznamu uvedeny, můžete je přidat ručně.

Jak ručně přidat zálohy

1. V nabídce **Soubor** najedte na položku **Přidat existující zálohu**. Aplikace zobrazí okno, ve kterém lze procházením vybrat zálohy v počítači.
Pomocí aplikace Spotlight můžete rovněž vyhledat soubory TIB nebo TIBX.
2. Vyberte verzi zálohy (soubor TIB nebo TIBX). Na seznam bude umístěna celá záloha.

Lze obnovit data ze všech záloh v seznamu. Můžete rovněž znovu nakonfigurovat zálohy vytvořené ve stejném systému Mac.

Jak znovu konfigurovat zálohu

1. Klikněte na ikonu zdroje zálohování a vyberte položky, které chcete zálohovat.
2. [Volitelný krok] Naplánujte pravidelné zálohování.
3. Chcete-li spustit zálohování, klikněte na tlačítko **Zálohovat**.

Poznámka

Pokud v seznamu chcete některé místní zálohy skrýt, klikněte na ně pravým tlačítkem a poté klikněte na možnost **Skrýt na seznamu**. S touto zálohou nebudete moci provádět žádné operace, dokud ji znovu nepřidáte ručně.

Nastavení připojení

Při připojování k počítači v síti nebo zařízení NAS je ve většině případů třeba zadat potřebná pověření pro přístup k síťovému umístění. To je například možné v případě, že vyberete umístění záloh. Jsou-li potom přihlašovací údaje k umístění upraveny, je třeba je opravit ručně v nastavení zálohy. V opačném případě se všechny další operace zálohování nezdaří.

Jak změnit přihlašovací údaje k síťovému umístění

1. Otevřete aplikaci Acronis True Image pro SANDISK.
2. V části **Záloha** vyberte zálohu, která má jako zdroj nebo cílové umístění uvedeno síťové umístění.
3. Kliknutím na ozubené kolečko otevřete nastavení zálohy.
4. V části **Připojení** zadejte uživatelské jméno a heslo pro přístup k síťovému umístění.
5. [Volitelný krok] Klikněte na položku **Testovat připojení**.
Bude-li spojení navázáno, jsou přihlašovací údaje správné.
6. Klepnutím na tlačítko **OK** uložíte změny.

Činnost zálohování a statistika

Na kartě **Aktivita** a kartě **Záloha** můžete zobrazit další informace o záloze, například historii zálohy a typy souborů, které záloha obsahuje. Karta **Aktivita** obsahuje seznam operací provedených s vybranou zálohou počínaje jejím vytvořením, provozní stavy a statistiku. Takové informace jsou vhodné v případě, že potřebujete zjistit, co se se zálohou děje v režimu na pozadí, například počet a stav naplánovaných zálohovacích operací, velikost zálohovaných dat atd.

Když vytvoříte první verzi záloh, karta **Záloha** graficky zobrazí obsah záloh podle typu souborů.

Karta Aktivita

Jak zobrazit aktivity zálohy

1. Na bočním panelu klikněte na možnost **Záloha**.
2. V seznamu záloh vyberte zálohu, jejíž historii chcete zobrazit.
3. V pravém panelu klikněte na tlačítko **Aktivita**.


✓ Úspěšně zálohováno dnes 15:16				
Zálohováno	Rychlost	Doba trvání	Data k obnovení	Metoda
18,5 MB	3 Mb/s	51 s	18,45 GB	Přírůstková

Co lze zobrazit a analyzovat:

- Operace zálohování a jejich stav (úspěšné, neúspěšné, zrušené, přerušené atd.)
- Operace provedené se zálohami, jejich stav atd.
- Chybové zprávy
- Komentáře zálohy
- Podrobnosti o zálohování, včetně:
 - **Zálohované** – velikost zálohovaných dat s kompresí.
 - **Rychlost** – rychlost zálohovací operace.
 - **Doba trvání** – čas potřebný pro operaci zálohování.
 - **Data k obnovení** – počáteční velikost dat, bez komprese.
 - **Metoda** – metoda operace zálohování (úplná, přírůstková).

Karta Záloha

Po vytvoření zálohy můžete zobrazit statistiku typů zálohovaných souborů:



Ukažte na barevný segment a zobrazte počet souborů a celkovou velikost každé kategorie dat:

- Obrázky
- Video soubory
- Audio soubory
- Dokumenty
- Systémové soubory
- Další typy souborů včetně skrytých systémových souborů

Data k obnovení zobrazují velikost původních dat, která jste vybrali k zálohování.

Nastavení napájení notebooku

Poznámka

Toto nastavení je dostupné pouze v počítačích s bateriemi (přenosné počítače, počítače s nepřerušitelným zdrojem napájení).

Když pracujete na notebooku a nemáte k dispozici napájení, nebo když se váš počítač přepne po výpadku proudu na nepřerušitelný zdroj napájení, je vhodné spustit úsporu energie baterie. Dlouho běžící zálohy mohou někdy baterii poměrně rychle vyčerpat.

Jak spořit energii baterie

- V nabídce Acronis True Image pro SANDISK klikněte na možnost **Předvolby**, klikněte na možnost **Spořič baterie** a potom zaškrtněte políčko **Nezálohovat, pokud energie baterie klesne pod**. Poté klikněte na tlačítko **OK**.

Když je toto nastavení zapnuto a odpojíte napájecí adaptér notebooku nebo po výpadku proudu s počítačem používáte nepřerušitelný zdroj napájení a zbývajících energie baterie je rovna nebo nižší než úroveň na bočním panelu, všechny stávající zálohy jsou pozastaveny a naplánované zálohy se nespustí. Jakmile napájecí adaptér znovu připojíte nebo výpadek skončí, pozastavené zálohy budou obnoveny. Spustí se také naplánované zálohy, které byly zmeškány v důsledku tohoto nastavení.

Toto nastavení však neblokuje funkčnost zálohování úplně. Zálohování vždy můžete spustit ručně.

Upozornění

Oznámení v centru oznámení systému macOS

Oznámení aplikace Acronis True Image pro SANDISK můžete duplikovat v centru oznámení systému macOS, a zobrazit je tak na obvyklém místě bez otevírání konzole aplikace Acronis True Image pro SANDISK. Oznámení v centru oznámení systému macOS se zobrazují automaticky.

Chcete-li duplikovat oznámení produktu v centru oznámení, v nabídce aplikace Acronis True Image pro SANDISK klikněte na možnost **Předvolby** a poté zaškrtněte políčko **Zobrazit oznámení v centru oznámení**.

Oznámení v Acronis Tray Notification Center

Když je aplikace Acronis True Image pro SANDISK otevřená, vidíte stav všech operací. Protože však některé operace, jako například záloha, mohou trvat déle, není aplikace Acronis True Image pro SANDISK potřeba k zjištění výsledků. Oznámení v centru oznámení systému macOS zůstanou otevřená, dokud je nezavřete, ale zavřené oznámení už nelze otevřít. Chcete-li informace zobrazit, je nutné otevřít aplikaci Acronis True Image pro SANDISK.

Tray Notification Center obsahuje nejnovější upozornění na jednom místě a umožňuje prohlížení důležitých stavů bez otevření aplikace Acronis True Image pro SANDISK ve chvíli, kdy je potřebujete.

V Acronis Tray Notification Center se zobrazují tyto informace: Informace o výsledku operací zálohování a další důležitá oznámení z aplikace Acronis True Image pro SANDISK. Tray Notification Center se minimalizuje a v panelu systému Mac se skryje pod aplikaci Acronis True Image pro SANDISK.

Podpora aplikace Parallels Desktop

Co je aplikace Parallels Desktop?

Parallels Desktop je aplikace umožňující spuštění odlišných operačních systémů na počítači Mac pomocí zvláštního virtuálního prostředí. Obvykle se používá ke spuštění systému Windows, ale dokáže také spouštět systémy macOS, Linux, Google Chrome OS a další operační systémy. Další informace naleznete na internetových stránkách společnosti Parallels:

<https://www.parallels.com/products/desktop/>.

Poznámka

Acronis True Image pro SANDISK podporuje Parallels Desktop až do verze 20. Novější verze nemusí být plně kompatibilní.

Jak aplikace Acronis True Image pro SANDISK pracuje s virtuálními počítači Parallels Desktop?

Aplikace Acronis True Image pro SANDISK nabízí kompletní podporu virtuálních počítačů vytvořených v aplikaci Parallels Desktop 16 a novějších verzích. Když zálohujete počítač Mac, virtuální počítače se zálohují také. Při obnově počítače Mac se virtuální počítače vrátí do stavu, ve kterém byly při zahájení zálohování. Po obnovení jsou všechny virtuální počítače nadále konzistentní a lze je spustit.

Jak to funguje?

Při každém spuštění zálohy počítače Mac na úrovni disku vytvoří aplikace Acronis True Image pro SANDISK snímky všech virtuálních počítačů Parallels Desktop umístěných na discích vybraných pro zálohu. Tyto snímky zajišťují, že virtuální počítače zůstanou po obnově konzistentní a spustitelné. Po zahrnutí snímků do zálohy jsou z počítače Mac automaticky odstraněny.

Které virtuální počítače se zálohují?

Aplikace Acronis True Image pro SANDISK zálohuje všechny virtuální počítače, které:

- jsou uloženy na zálohovaných discích,
- jsou přidány do aplikace Parallels Desktop,
- jsou aktuálně spuštěny, vypnuty nebo pozastaveny.

Jak obnovím virtuální počítače?

Pokud byly vaše virtuální počítače vytvořeny pomocí aplikace Parallels Desktop 14 nebo vyšší verze, všechny obnovené virtuální počítače se po obnově spustí.

Poznámka

Počítače aplikace PD doporučujeme obnovovat jako nové virtuální počítače, nikoli přepisovat ty předchozí.


Omezení

Máte-li virtuální počítače Parallels Desktop nakonfigurované, aby používaly diskový oddíl Boot Camp, věnujte pozornost následujícím omezením:

- Je-li virtuální počítač spuštěn, záloha oddílu Boot Camp ve většině případů selže.
- Je-li virtuální počítač pozastaven, záloha oddílu Boot Camp bude úspěšná, ale obnova ze zálohy ve většině případů selže.
- Je-li virtuální počítač pozastaven, obnova na oddíl Boot Camp selže. Místo toho odeberte oddíl Boot Camp a poté jej obnovte ze zálohy do nepřiděleného místa.

Seznam záloh

Při práci se seznamem záloh se setkáte se speciálními ikonami. Podle ikon poznáte typ zálohy a aktuální stav zálohy.



Stavy zálohy

Ikona	Popis
	Zálohování proběhlo úspěšně.
	Záloha je ve frontě.
 (bliká)	Zálohování probíhá.
	Zálohování bylo uživatelem pozastaveno.
	Poslední zálohování selhalo.
	Zálohování bylo dokončeno s upozorněními.

Třídění záloh v seznamu

Ve výchozím nastavení jsou zálohy tříděny podle data vytvoření (od nejnovější po nejstarší). Chcete-li změnit pořadí, vyberte vhodný typ třídění v horní části seznamu záloh. Existují následující možnosti:

Příkaz		Popis
Třídít podle	Název	Tento příkaz třídí všechny zálohy podle abecedy. Chcete-li pořadí obrátit, vyberte možnost Z → A .
	Datum vytvoření	Tento příkaz třídí všechny zálohy od nejnovější po nejstarší. Chcete-li pořadí obrátit, vyberte možnost Nejstarší nahoře .
	Datum aktualizace	Tento příkaz třídí všechny zálohy podle data poslední verze. Čím je poslední verze zálohy novější, tím výše bude záloha umístěna v seznamu. Chcete-li pořadí obrátit, vyberte možnost Nejstarší nahoře .
	Velikost	Tento příkaz třídí všechny zálohy podle velikosti (od největší po nejmenší). Chcete-li pořadí obrátit, vyberte možnost Nejmenší nahoře .
	Typ zdroje	Tento příkaz třídí všechny zálohy podle typu zdroje.
	Typ cíle	Tento příkaz třídí všechny zálohy podle typu cíle.

Tvorba spouštěcího média

Tvorba spouštěcího média Acronis

Spouštěcí médium Acronis je vyměnitelná jednotka obsahující spouštěcí soubory. Pokud se váš počítač Mac nespustí, můžete tuto jednotku použít k zavedení prostředí pro obnovení Acronis a obnovit počítač Mac z dříve vytvořené zálohy.

Poznámka

Jako cíl pro spouštěcí médium Acronis není podporován disk Fusion Drive ani disky inicializované pomocí nástroje SoftRAID.


Pokud zatím nemáte zálohu, vytvořte ji. Viz [Zálohování do místního nebo síťového úložiště](#).

Upozornění!

Použití spouštěcího média Acronis je jediný způsob, jak obnovit počítač Mac ze zálohy Acronis True Image pro SANDISK.

Chcete-li vytvořit spouštěcí médium Acronis

1. Připojte k počítači Mac vyměnitelnou jednotku.
Můžete použít vyměnitelnou jednotku naformátovanou souborovým systémem APFS nebo Mac OS Extended, která má 4,3 GB (nebo více) volného místa. Můžete například použít externí pevný disk nebo USB flash disk. Upozorňujeme, že disky CD a DVD nejsou podporovány.
2. Otevřete aplikaci Acronis True Image pro SANDISK.
3. V nabídce **Soubor** klikněte na položku **Vytvořit spouštěcí médium Acronis**. V otevřeném okně klikněte na příkaz **Vytvořit médium**.
4. Otevře se okno Tvůrce médií Acronis.



5. Vyberte jednotku, která má být zaváděcím médiem.
6. Klikněte na tlačítko **Vytvořit médium**.

Aplikace Acronis True Image pro SANDISK vytvoří na vybraném disku malý oddíl a zapíše do něj spouštěcí soubory. Za účelem jeho vytvoření se změní velikost stávajících svazků. Pokud disk není typu GPT a má jiný souborový systém než Mac OS Extended či APFS, aplikace Acronis True Image pro SANDISK navrhne jeho zformátování. Upozorňujeme, že se při formátování disku odstraní veškerá data, která jsou na něm uložena.
7. Po dokončení procesu odpojte médium a uložte jej na bezpečném místě. Na médium můžete uložit vlastní data, ale dejte pozor, abyste neodstranili ani nezměnili zaváděcí soubory Acronis.

Poznámka

Doporučujeme vytvořit nové spouštěcí médium při každém upgradu systému macOS na novější verzi. V opačném případě nemusí spouštěcí médium fungovat správně.

Obnova

Kdy obnovím svůj počítač Mac?

Pokud se počítač nespustí nebo zjistíte, že systém macOS nebo některé aplikace nepracují správně, nejčastěji to znamená, že je na čase obnovit operační systém z bitové kopie disku. Nejprve ovšem doporučujeme zjistit příčinu problému.

Chyby systému mohou nastat zejména ze dvou důvodů:

- **Selhání hardware**

V tomto případě je lepší předat opravu servisnímu středisku.

- **Poškození operačního systému, aplikací nebo dat**

Je-li příčinou selhání virus, malware nebo poškození systémových souborů, obnovte systém ze zálohy. Další informace naleznete v části [Obnovení počítače Mac](#).

Chcete-li určit příčinu problému


1. Zkontrolujte kabely, konektory, zdroj napájení externích zařízení atd.
2. Restartujte počítač Mac. Během spouštění počítače Mac stiskněte a podržte klávesu **Možnosti**. Na obrazovce se zobrazí nabídka obnovy.
3. Ze seznamu vyberte možnost **Disková utilita** a klikněte na tlačítko **Pokračovat**.
4. Vyberte disk, který chcete zkontrolovat, a potom klikněte na položku **Záchrana**.
Pokud nástroj Disková utilita informuje, že disk selže, příčinou je fyzický stav disku. Může například obsahovat chybné sektory. Doporučujeme disk co nejdříve zálohovat a vyměnit.
5. Klikněte na položku **Ověřit disk**.
 - Vyskytne-li se chyba, klikněte na položku **Opravit disk**. Pokud nástroj Disková utilita hlásí, že je disk v pořádku nebo byl opraven, restartujte počítač Mac a používejte jej dále jako obvykle. Pokud se chyby opakují, obnovte počítač Mac ze zálohy Acronis True Image pro SANDISK. Další informace naleznete v části [Obnovení počítače Mac](#).
 - Pokud diskový nástroj nezjistí žádné chyby, obnovte počítač Mac ze zálohy aplikace Acronis True Image pro SANDISK. Další informace naleznete v části [Obnovení počítače Mac](#).

Obnovení počítače Mac

Nelze-li počítač Mac spustit nebo nepracuje-li správně, obnovte jej podle níže uvedených pokynů.

1. Zkontrolujte, zda máte:
 - Již vytvořenou zálohu Acronis True Image pro SANDISK. Další informace naleznete v části [Zálohování do místního nebo síťového úložiště](#).
 - Spouštěcí médium Acronis. Pokud je nemáte a můžete v počítači Mac spustit aplikaci Acronis True Image pro SANDISK, vytvořte médium hned, jak to bude možné. Další informace naleznete v tématu [Tvorbě spouštěcího média Acronis](#).

2. Připojte k počítači Mac spouštěcí médium.
3. Chcete-li zobrazit spouštěcí nabídku:
 - [V počítačích Mac s procesory Intel] Zapněte či restartujte svůj počítač Mac. Během spouštění počítače Mac stiskněte a podržte klávesu Možnosti.
 - [V počítačích Mac s Apple Silicon] Vypněte svůj počítač Mac. Podržte a stiskněte tlačítko napájení.
4. Jako zařízení pro spuštění vyberte spouštěcí médium Acronis. Budou zobrazeny nástroje.
 - [V počítačích Mac s procesory Intel] Vyberte možnost **Obnovit ze zálohy Acronis True Image pro SANDISK** a klikněte na tlačítko **Pokračovat**.
 - [V počítačích Mac s Apple Silicon] Vyberte **spouštěcí médium Acronis** a klikněte na možnost **Obnovit**.
5. V okně, které se otevře, vyberte umístění zálohy.
 - **Místní úložiště**
 - **Síť**Vyberte svoji zálohu a klikněte na tlačítko **Otevřít**.
6. Ze seznamu vyberte verzi zálohy, ze které chcete počítač Mac obnovit, a klikněte na tlačítko **Další**. Zobrazí se obsah verze.
7. Zaškrtněte políčka vedle oddílů, které chcete obnovit. Vyberte cílové umístění jednotlivých diskových oddílů.



Poznámka

Pokud aplikace Acronis True Image pro SANDISK určí cíl pro jednotlivé oddíly v záloze automaticky, zobrazí se zjednodušené zobrazení. V tomto režimu nelze provádět změny. Pokud oddíly chcete vybrat ručně, klikněte na tlačítko **Pokročilé zobrazení**.

8. Obnovu spusťte kliknutím na tlačítko **Obnovit** a potvrďte, že chcete vymazat všechna data na cílových diskových oddílech.
9. Když se zobrazí výzva, klikněte na možnost **Obnovení dat** pouze v případě, že potřebujete obnovit data na datovém svazku, který není spouštěcí. Potřebujete-li obnovit spouštěcí svazek s nainstalovaným systémem macOS, klikněte na možnost **Obnovit se zavedením**. Upozorňujeme, že tato možnost vyžaduje připojení k internetu.

Časté dotazy týkající se diskového oddílu Boot Camp

- **Jak mohu zálohovat diskový oddíl Boot Camp?**

Zálohujte pevný disk, na kterém je nainstalován oddíl Boot Camp. Záloha bude obsahovat všechna data uložená na disku včetně diskového oddílu Boot Camp.

- **Lze zálohovat diskový oddíl Boot Camp samostatně?**

Nelze. Aplikace Acronis True Image pro SANDISK umožňuje pouze vytváření záloh na úrovni disku. Místo toho lze zálohovat pevný disk obsahující oddíl Boot Camp.

- **Jak mohu obnovit diskový oddíl Boot Camp?**

To lze provést v prostředí spouštěcího média. V kroku výběru zdroje a cíle obnovy vyberte všechny uvedené oddíly. Tím dojde k obnovení celého pevného disku. Chcete-li obnovit pouze diskový oddíl Boot Camp, zaškrtněte pole vedle tohoto oddílu a zrušte zaškrtnutí všech ostatních polí.

- **Lze před obnovením změnit velikost diskového oddílu Boot Camp?**

Nelze. Diskový oddíl Boot Camp zůstane stejně velký, jako je v záloze.

- **Jaké umístění obnovy lze vybrat pro diskový oddíl Boot Camp?**

Můžete vybrat jakékoli umístění obnovy, ale doporučujeme obnovit diskový oddíl Boot Camp do sebe.

- **Lze obnovit určité soubory ze zálohovaného diskového oddílu Boot Camp?**


Ano, soubory lze obnovovat bez omezení stejným způsobem, jako všechny ostatní soubory.

Obnovení souborů a složek

Chcete-li ze zálohy obnovit určité soubory a složky, postupujte podle následujících pokynů.

Postup obnovy dat v aplikaci Acronis True Image pro SANDISK:

1. V levém panelu vyberte zálohu, která obsahuje soubory a složky, jež chcete obnovit, pak otevřete kartu **Obnova**.
Otevře se okno s obsahem zálohy.



2. V seznamu **Verze zálohy** vyberte verzi zálohy podle data. Po dokončení budou soubory a složky obnoveny do stavu, v jakém se nacházely v dané datum.
3. Vyberte soubory nebo složky, které chcete obnovit.
4. [Volitelný krok] Ve výchozím nastavení jsou vybrané soubory a složky obnoveny do původního umístění. Chcete-li soubory obnovit do vlastního umístění, klikněte na položku **Změnit** a vyhledejte umístění, které chcete k obnově použít.
5. Klikněte na příkaz **Obnovit**. Po dokončení procesu jsou data obnovena do vybraného data a času a uložena do původního nebo vlastního umístění.

Vybraná data se stáhnou do výchozí složky stahování.

Hledání obsahu zálohy

Při obnovení dat z místních záloh můžete hledat konkrétní soubory a složky uložené ve vybraných zálohách.

Jak hledat soubory a složky

1. Začněte obnovovat data dle popisu v části [Obnovení souborů z místního nebo síťového úložiště](#).
2. Při výběru souborů a složek k obnovení zadejte název souboru nebo složky do pole **Hledání**. Program zobrazí výsledky vyhledávání.
Lze také použít zástupné znaky: * a ?. Například můžete vyhledat všechny soubory s příponou **EXE** zadáním textu ***.exe**. Když zadáte **moje???.exe**, vyhledají se všechny soubory s příponou EXE, jejichž název se skládá ze sedmi znaků a začíná textem „moje“.
3. Ve výchozím nastavení aplikace Acronis True Image pro SANDISK prohledá složku zvolenou v předchozím kroku. Chcete-li do hledání zahrnout celou zálohu, klikněte na položku **Celá záloha**.
Chcete-li se vrátit k předchozímu kroku, klikněte na ikonu křížku.
4. Po dokončení hledání vyberte soubory, které chcete obnovit a pak klikněte na tlačítko **Další**.

Poznámka

Věnujte pozornost sloupci **Verze**. Soubory a složky, které patří do odlišných verzí záloh nelze obnovit zároveň.

Možnosti obnovy souborů

Je možné vybrat následující možnosti obnovy souborů záloh:

- **Zachovat oprávnění souborů**– zaškrtnutím tohoto políčka zachováte všechny vlastnosti zabezpečení (oprávnění přiřazená ke skupinám nebo uživatelům) zálohovaných souborů. Implicitně se soubory a složky ukládají do zálohy s původním nastavením zabezpečení (tj. oprávnění pro čtení, zápis a spouštění a podobně pro jednotlivé uživatele). Pokud obnovíte soubor nebo složku v počítači zálohovaném v rámci jiného uživatelského účtu, nemusí být možné tento soubor číst nebo upravovat.
Pokud tuto možnost zrušíte a obnovíte soubory do domovské složky aktuálního uživatele, bude vlastníkem obnovených souborů/složek aktuální uživatel.
- **Přepsat stávající soubory** (k dispozici pouze pro cloudové zálohy na úrovni souborů/složek) – po výběru této možnosti se soubory na pevném disku přepíší pomocí souborů ze zálohy (pokud se liší). Pokud ve vašich souborech nebo složkách proběhly nedávno změny, které chcete při obnově uchovat, vyberte možnost **Nepřepisovat novější soubory a složky**.

Klonování disku

Nástroj pro klonování disku

Obvyklé operace kopírování nezajistí, že nový pevný disk bude identický se starým diskem. Otevřete-li například Průzkumník souborů a zkopírujete všechny soubory a složky na nový pevný disk, systém macOS se z nového pevného disku nespustí. Nástroj klonování disků umožňuje duplikovat všechna data a vytvořit na novém pevném disku spustitelný oddíl systému macOS. V důsledku toho se nový disk stane přesným klonem toho starého.

Poznámka

Nástroj klonování disků je k dispozici pouze v případě, že je k vašemu systému připojeno úložné zařízení značky SANDISK.

Kdy tento proces potřebujete:

- Koupili jste si nový počítač iMac nebo MacBook a chcete přenést veškerá data, včetně systému macOS, ze starého počítače Mac do nového.
- Chcete z externího disku vytvořit přenosný klon pevného disku svého počítače Mac. Tento externí disk bude možné zapojit do jakéhokoli počítače Mac, spustit jej a vytvořit z tohoto systému Mac přesnou kopii vašeho systému.

Jaké disky můžete použít:

- Interní systémový disk svého počítače Mac (lze použít pouze jako zdrojový disk)
- Interní nesystémový disk svého počítače Mac
- Interní disk jiného počítače Mac
- Externí disk
- USB flash disk

Pokud je cílový disk větší nebo menší než zdrojový, velikost oddílů se úměrně změní tak, aby zabírala celé místo cílového disku. Jedinou výjimku tvoří oddíly menší než 1 GB. Velikost těchto oddílů se nezmění.

Není nutné, aby měl cílový disk stejnou velikost jako zdrojový, může být větší nebo menší, avšak jeho celková velikost musí být větší než místo využitě na zdrojovém disku plus 10 %. Příklad: V počítači Mac máte pevný disk o velikosti 1000 GB, používá se však pouze 200 GB. Pokud jej chcete klonovat, musí být velikost cílového disku $200 + 10\% = 220$ GB nebo větší. Pokud je cílová jednotka příliš malá, zkuste ze zdrojové jednotky odstranit nepotřebná data nebo je přesunout na externí disk, USB flash disk.

Klonování disků

Obvyklé operace kopírování nezajistí, že nový pevný disk bude identický se starým diskem. Otevřete-li například Průzkumník souborů a zkopírujete všechny soubory a složky na nový pevný disk, systém macOS se z nového pevného disku nespustí. Nástroj klonování disků umožňuje duplikovat všechna data a vytvořit na novém pevném disku spustitelný oddíl systému macOS. V důsledku toho se nový disk stane přesným klonem toho starého. Podrobnosti naleznete v [nástroji pro klonování disku](#).

Důležité

Chcete-li provést klonování počítače Mac s Apple Silicon (s čipem M1, M2, M3 nebo M4), musíte nejdříve klonovat data na externí disk. Následně data přesuňte z externího disku do cílového počítače Mac.

Jak klonovat disk

1. Pokud máte v zařízení Mac spuštěné virtuální počítače aplikace Parallels Desktop, nezapomeňte je vypnout.
2. Ujistěte se, že k zařízení Mac je připojen zdrojový a cílový disk. Pokud potřebujete připojit jiné zařízení Mac, je třeba ho připojit v režimu cílového disku. Další informace naleznete v části [Propojení dvou počítačů Mac](#).
3. Otevřete aplikaci Acronis True Image pro SANDISK.
4. Na bočním panelu klikněte na tlačítko **Klonování disků** a potom na tlačítko **Pokračovat**.
5. Ve výchozím nastavení je jako zdroj klonování vybrán interní systémový disk. Pokud toto nastavení chcete změnit, klikněte na ikonu zdroje klonování a poté vyberte disk, který chcete klonovat.
6. Připojte cílový disk.

Poznámka

Disky APM nejsou podporovány. Pokud máte disk APM, doporučujeme jej převést na GPT nebo MBR.

7. Klikněte na ikonu cílového umístění pro klonování a pak vyberte cílový disk pro klonovaná data.

Upozornění!

Po zahájení operace klonování se cílový disk zformátuje a veškerá data, která jsou na něm uložena, budou nenávratně vymazána. Zkontrolujte, zda je disk prázdný a neobsahuje žádná cenná data.

8. Klikněte na položku **Klonovat**.

Dodatečné kroky pro počítače Mac s Apple Silicon (s čipem M1, M2, M3 nebo M4)

1. Připojte klon disku k cílovému počítači Mac.
2. Vypněte svůj cílový počítač Mac a následně podržte tlačítko **napájení**, dokud se nezobrazí možnosti spuštění.
3. Chcete-li konfigurovat obnovení systému macOS, klikněte na položku **Možnosti**.
4. Vyberte možnost **Diskový nástroj**. V panelu nástrojů klikněte na položku **Zobrazit všechna zařízení**.
5. Vyberte interní disk svého počítače Mac a klikněte v panelu nástrojů na možnost **Smazat**. Vyberte formát APFS a potvrďte smazání. Poté se váš počítač Mac restartuje.
6. Aktivujte svůj počítač Mac. Následně přejděte do části Nástroje pro obnovu.
7. Vyberte možnost přeinstalování systému macOS a podle uvedených kroků nainstalujte systém macOS na interní disk.
8. Až se systém macOS poprvé spustí, proveďte konfiguraci systémových nastavení.
9. V okně **Průvodce migrací** vyberte možnost přenosu dat **Z počítače Mac, ze zálohy Time Machine nebo ze spouštěcího disku**.
10. V okně **Přenos dat do tohoto počítače Mac** vyberte klon disku.
11. V okně **Vyberte data, která chcete přenést** vyberte všechna zobrazená data a vytvořte heslo.
12. Nainstalujte do počítače Mac aplikaci Acronis True Image pro SANDISK. Pokud máte aplikaci Acronis True Image pro SANDISK již nainstalovanou, nemusíte ji odinstalovávat, stačí nainstalovat novou verzi.

Pokud dojde z nějakého důvodu k zastavení klonování, budete muset postup znovu nakonfigurovat a spustit. Neztratíte data, protože aplikace Acronis True Image pro SANDISK během klonování neupravuje původní disk ani na něm uložená data.

Klonování disku Fusion Drive

Fusion Drive je hybridní disk, který kombinuje relativně pomalý pevný disk HDD s rychlým diskem SSD. V počítači Mac uvidíte disk Fusion Drive jako jeden logický svazek o velikosti obou disků dohromady.

Aplikace Acronis True Image pro SANDISK umožňuje klonovat disk Fusion Drive na další disk Fusion Drive nebo na libovolný jiný cílový disk.

Jak klonovat disk Fusion Drive

1. Pokud máte v zařízení Mac spuštěné virtuální počítače aplikace Parallels Desktop, nezapomeňte je vypnout.
2. Ujistěte se, že k zařízení Mac je připojen zdrojový a cílový disk. Odpojte všechna nepotřebná externí zařízení.
3. Otevřete aplikaci Acronis True Image pro SANDISK.
4. Na bočním panelu klikněte na tlačítko **Klonování disků** a potom na tlačítko **Pokračovat**.
5. Jako zdroj klonování vyberte disk Fusion Drive.

6. Připojte cílový disk.
7. Klikněte na ikonu cílového umístění pro klonování a pak vyberte cílový disk pro klonovaná data. Pokud máte více než jeden disk, zobrazí se zaškrťovací políčko **Vytvořit disk Fusion Drive**¹. Pokud chcete vytvořit disk Fusion Drive, tlačítko zaškrtněte a poté vyberte dva disky. Potvrďte výběr.

Upozornění!

Po zahájení operace klonování se cílový disk zformátuje a veškerá data, která jsou na něm uložena, budou nenávratně vymazána. Zkontrolujte, zda jsou disky prázdné a neobsahují žádná cenná data.

8. Klikněte na položku **Klonovat**.

Propojení dvou počítačů Mac

Pokud chcete pevný disk klonovat do jiného počítače Mac, je nutné tento počítač připojit v režimu cílového disku.

Jak připojit cílový počítač Mac ke zdrojovému

1. Zapněte zdrojový i cílový počítač Mac.
2. Propojte je pomocí kabelu FireWire nebo Thunderbolt.
3. V cílovém počítači Mac klikněte na **nabídku Apple > Předvolby systému**, poté na možnost **Spouštěcí disk** a následně na položku **Režim cílového disku**.
Po restartování počítače se na ploše zdrojového počítače Mac zobrazí nová ikona disku. Od této chvíle můžete s pevným diskem cílového počítače Mac pracovat jako s běžným externím diskem, a tedy jej i vybrat jako cílový disk pro operaci klonování.
4. Po dokončení klonování cílový disk vysuňte tím, že přetáhnete jeho ikonu do koše.
5. Vypněte cílový počítač Mac a odpojte kabel.

¹Tato možnost není k dispozici pro počítače Mac s Apple Silicon (s čipem M1, M2, M3 nebo M4).

Ochrana

Poznámka

Ochranu můžete zapínat a vypínat pouze v uživatelském rozhraní aplikace Acronis True Image pro SANDISK. Proces nemůžete ukončit ručně prostřednictvím Monitorování aktivity ani jiného externího nástroje.

Kontrolní panel ochrany

Kontrolní panel ochrany obsahuje statistické údaje, poskytuje kontrolu nad stavem ochrany a přístup k jejímu nastavení.

Chcete-li získat přístup ke kontrolnímu panelu ochrany, klikněte na možnost **Ochrana** na bočním panelu aplikace Acronis True Image pro SANDISK.

Na kartě **Přehled** v kontrolním panelu můžete:

- Zobrazit statistiku o stavu služby Active Protection.
- Zobrazit počet položek v karanténě a výjimek z ochrany.
- Zastavit celou ochranu na předem definované období (30 minut, 1 hodinu, 4 hodiny, do restartování). Provedete to kliknutím na tlačítko **Vypnout ochranu** a výběrem období.

Poznámka

Pozastavením ochrany deaktivujete službu Active Protection.

Na kartě **Aktivita** v kontrolním panelu můžete zobrazit protokol změn, které jste použili na stav a nastavení ochrany.

Active Protection

Aby mohla aplikace Acronis True Image pro SANDISK chránit váš počítač před malwarem k těžbě kryptoměn, využívá technologii Acronis Active Protection.

Služba Active Protection nepřetržitě kontroluje počítač, zatímco vy můžete pracovat jako obvykle. Vedle vašich souborů služba Acronis Active Protection chrání také soubory aplikace Acronis True Image pro SANDISK a vaše zálohy.

Ochrana proti ransomwaru

Ransomware šifruje soubory a výměnou za šifrovací klíč vyžaduje výkupné.

Když je služba **ochrany proti ransomwaru** zapnutá, sleduje procesy spuštěné v počítači v reálném čase. Když zjistí proces třetí strany, který se pokusí zašifrovat vaše soubory, služba vás o tom informuje a zeptá se, zda chcete procesu povolit pokračovat nebo jej zablokovat.

Chcete-li procesu povolit pokračování v aktivitě, klikněte na položku **Důvěřovat**. Pokud si nejste jisti, zda je proces bezpečný a legální, doporučujeme kliknout na položku **Karanténa**. Poté bude proces umístěn do **karantény** a jakákoli další aktivita tohoto procesu bude zablokována.

Obnova souborů po zablokování procesu

Po zablokování procesu doporučujeme zkontrolovat, zda nebyly vaše soubory jakýmkoli způsobem šifrovány nebo poškozeny. Pokud k tomu došlo, klikněte na položku **Obnovit upravené soubory**. Aplikace Acronis True Image pro SANDISK prohledá následující oblasti a pokusí se najít nejnovější verze souborů k obnovení.

- Kopíí dočasného souboru, které byly předběžně vytvořeny během procesu ověřování
- Místní zálohy

Jestliže aplikace Acronis True Image pro SANDISK najde kvalitní dočasnou kopii, obnoví soubor z této kopie. Nejsou-li dočasné kopie souboru pro obnovení vhodné, aplikace Acronis True Image pro SANDISK vyhledá záložní kopie, porovná data vytvoření kopií v obou umístěních a obnoví soubor z nejnovější dostupné, nepoškozené kopie.

Poznámka

Acronis True Image pro SANDISK nepodporuje obnovení souborů ze záloh chráněných heslem.

Konfigurace služby Active Protection

Jak konfigurovat službu Ochrana proti ransomwaru

1. Na postranním panelu aplikace Acronis True Image pro SANDISK klikněte na možnost **Ochrana** a poté na možnost **Nastavení**.
2. Přejděte na kartu služby **Active Protection** a povolte položku **Ochrana proti ransomwaru**.

Ochrana proti ransomwaru po zapnutí chrání váš počítač před potenciálně škodlivými aplikacemi a procesy, které běží na pozadí.

Rejstřík

A

Active Protection 37

Aktivuje se Acronis True Image pro SANDISK 8

C

Co je Acronis True Image pro SANDISK? 5

Co je aplikace Parallels Desktop? 22

Co lze a nelze zálohovat 13

Č

Časté dotazy týkající se diskového oddílu Boot
Camp 30

Činnost zálohování a statistika 19

Čištění záloh a verzí záloh 17

H

Hledání obsahu zálohy 31

C

Chcete-li používat režim Mac Power Nap (k
dispozici pouze na počítačích Mac s
procesorem Intel) 17

I

Instalace a odinstalace Acronis True Image pro
SANDISK 7

Integrace s Touch Barem 11

J

Jak aplikace Acronis True Image pro SANDISK
pracuje s virtuálními počítači Parallels
Desktop? 22

Jak obnovím virtuální počítače? 23

Jak to funguje? 22

K

Karta Aktivita 19

Karta Záloha 20

Kdy obnovím svůj počítač Mac? 28

Klávesové zkratky 10

Klonování disku 33

Klonování disků 34

Klonování disku Fusion Drive 35

Konfigurace služby Active Protection 38

Kontrolní panel ochrany 37

Které virtuální počítače se zálohují? 22

M

Možnosti obnovy souborů 32

N

Nastavení napájení notebooku 21

Nastavení připojení 19

Nástroj pro klonování disku 33

O

Obnova 28

Obnova souborů po zablokování procesu 38

Obnovení počítače Mac 28

Obnovení souborů a složek 30

Ochrana 37

Ochrana proti ransomwaru 37

Omezení 23

Oznámení v Acronis Tray Notification
Center 21

Oznámení v centru oznámení systému
macOS 21

P

Plánování 15

Podpora aplikace Parallels Desktop 22

Prohlášení o autorských právech 4

Propojení dvou počítačů Mac 36

Předvolby aplikace 9

Přidání existující zálohy do seznamu 18

S

Seznam záloh 23

Stavy zálohy 24

Systémové požadavky 5

Š

Šifrování záloh 17

T

Technická podpora 11

Technologie patentované společností Acronis 4

Třídění záloh v seznamu 24

Tvorba spouštěcího média 26

Tvorba spouštěcího média Acronis 26

U

Upgrade aplikace Acronis True Image pro
SANDISK 8

Upozornění 21

Úvod 5

Z

Základní pojmy 12

Zálohování 12

Zálohování do místního nebo síťového
úložiště 13